





移除舊網卡設定內容操作說明

執行 regedit，按[編輯]/[尋找]輸入目前所使用的 IP，會在 Interfaces 下找到目前使用中的網卡機碼設定，其它的就是舊網卡的設定，可以點選後刪除，以下圖為例將開頭為{4CC5D 及 {AF3FE 的機碼刪除。接著繼續尋找目前所使用的 IP，找到後再做相同的刪除動作。

如果電腦每次開機後網路設定的"預設閘道"會消失，請將 DefaultGateway 內的"數值資料"填入正確的 IP 即可。



執行 regedit，按[編輯]/[尋找]輸入目前使用的區域連線名稱，以下圖為例"區域連線 3"，會找到目前使用中的網卡機碼設定，其它的就是舊網卡的設定，請保留目前使用中的，其它開頭為"區域連線"的都刪除。接著繼續尋找目前所使用的區域連線名稱，找到後再做相同的刪除動作。



登錄編輯程式

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 說明(H)

4D36E972-E325-11CE-BFC1
{00436024-9A6A-4C6D-8
{0AA435CB-BAFA-479A-B
Connection
{120C993E-9D9A-49E9-B
{1E99C8E0-65D9-4542-9
{29898C9D-80A4-4FEF-BI
{2CAA64ED-BAA3-4473-E

名稱	類型	資料
(預設值)	REG_SZ	(數值未設定)
DefaultNameIn...	REG_DWORD	0x00000003 (3)
DefaultNameR...	REG_DWORD	0x0000070b (1803)
Name	REG_SZ	區域連線 3
PnpInstanceID	REG_SZ	PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_85051043&REV_09\4&11EB9

電腦\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\{0AA435CB-BAFA-479A-B48A-C72C4573D104